

Als Grundlage für ReNoDictate wird eine funktionsfähige ReNoStar-Installation ab Version 10 vorausgesetzt. Hierfür gelten die allgemeinen Systemvoraussetzungen für ReNoStar.

1 Unterstützte Betriebssysteme/Systemanforderungen¹

1.1 Server

Server Betriebssystem (32Bit) ²		Mindestvoraussetzung	Empfohlen
Windows Server Standard 2003 R2 SP2	CPU Arbeitsspeicher Festplatte frei	Intel Pentium 4 3,0 GHz 1 GB 50 GB + 10 GB pro Diktant	Xeon E3430 2,4 GHz 4 GB 100 GB + 15 GB pro Diktant

Server Betriebssystem (64Bit) ²		Mindestvoraussetzung	Empfohlen
Windows Server 2008 R2 Standard/Foundation	CPU Arbeitsspeicher Festplatte frei	Core 2 Duo ab 1,86 GHz 4 GB 50 GB + 10 GB pro Diktant	Xeon E3430 2,4 GHz 8 GB 100 GB + 15 GB pro Diktant

1.2 Terminalserver

Terminal Server (64 Bit) ^{2,5}		Mindestvoraussetzung	Empfohlen
Windows Server Standard 2008 R2 Standard/Foundation	CPU Arbeitsspeicher Festplatte frei	Core 2 Duo ab 1,86 GHz 4 GB 30 GB + 10 GB pro Diktant	Xeon E3430 2,4 GHz 8 GB 50 GB + 15 GB pro Diktant

1.3 Clients

Clientarbeitsplatz (32Bit) ^{2,3}		Mindestvoraussetzung	Empfohlen
Windows XP Professional SP 3 (keine Terminalserver-Nutzung möglich)	CPU Arbeitsspeicher Festplatte frei	Intel Pentium 4 2,0 GHz 1 GB 30 GB + 10 GB pro Diktant	Core 2 Duo ab 1,86 GHz 2 GB 50 GB + 15 GB pro Diktant
Windows 7 Home Premium SP1 ⁴ /Professional SP 1 / Ultimate SP 1/ Enterprise SP 1/	CPU Arbeitsspeicher Festplatte frei	Core 2 Duo ab 1,86 GHz 2 GB 30 GB + 10 GB pro Diktant	Core 2 Duo ab 3,0 GHz 2 GB 50 GB + 15 GB pro Diktant

Clientarbeitsplatz (64Bit) ^{2,3}		Mindestvoraussetzung	Empfohlen
Windows 7 Home Premium SP1 ⁴ /Professional SP 1 / Ultimate SP 1/ Enterprise SP 1/	CPU Arbeitsspeicher Festplatte frei	Core 2 Duo ab 1,86 GHz 3 GB 30 GB + 10 GB pro Diktant	Core 2 Duo ab 3,0 GHz 4 GB 50 GB + 15 GB pro Diktant

2 Notwendige Software

Clientarbeitsplatz	Produkt
Textverarbeitungssoftware	Microsoft Word 2010 32 Bit (ohne Starter Version) Microsoft Word 2007 Microsoft Word 2003 mit Service Pack3
<ul style="list-style-type: none"> Der Mischbetrieb von verschiedenen Word- bzw. Office-Versionen mit ReNoStar ist nur dann zulässig, 	

¹ Es sind ausschließlich die unter Punkt 1 genannten Betriebssysteme freigegeben.

² Bitte bedenken Sie, dass für Fremdhardware die passenden Treiber vom Hersteller der Hardware für das jeweilige Betriebssystem zur Verfügung stehen müssen.

³ Deaktivierte Benutzerkontensteuerung (UAC) für Windows 7 erforderlich.

⁴ Windows Home Versionen nur für Einzelplatz-Installationen freigegeben

⁵ Installation von Treibern für die Diktierhardware (Diktiergerät und Fußschalter) auf Terminalserver und Client nötig

wenn als Speicherformat in Word an jedem Arbeitsplatz „Word-97-2003-Dokument“ verwendet wird. Es ist zu beachten, dass somit einige Funktionalitäten neuerer Versionen nicht genutzt werden können. Entsprechend ist für die anderen Komponenten der MS Office-Familie zu verfahren. Umstieg auf Office 2010 ist eine Überprüfung der verwendeten Briefköpfe durch ReNoStar erforderlich.

- Es darf lediglich nur eine Wordversion pro Arbeitsplatz installiert und registriert sein.
- Keine Unterstützung seitens ReNoStar für die italienische und französische Rechtschreibung. Diese beiden Rechtschreibhilfen dürfen nicht installiert sein und können zu Word Abstürzen führen.

3 Weitere Softwarevoraussetzungen

- Windows Media Player ab Version 9 auf den Clients bzw. Terminalserver
- .Net Framework 2 oder höher auf den Clients bzw. Terminalserver

4 Unterstützte Diktierhardware

Zubehör – Typ	Produkt
Mikrofone ⁶	SpeechMike III LFH 3220 SpeechMike Air LFH 3020 SpeechMike Premium LFH 3500
Digitales Pocket Memo ⁶	DPM 9630 (DPM 9620 + Dockingstation) DPM 8300 DPM 8500 (mit Barcodescanner)
Wiedergabesets ⁶	Fußschalter LFH 0210 mit Soundbox 6220 Fußschalter LFH 2310

⁶ Für den Anschluss muss jeweils 1 freier USB Port vorhanden sein.